

ÜBERNAHME ANGEPASSTER LAYOUTS 5.6.2.1

Angepasste Layouts in ProjektPro 5.6 müssen in das neue Dateiformat von ProjektPro '07 konvertiert und können anschliessend übernommen werden.

Um angepasste Layouts aus ProjektPro 5.6 in die neue ProjektPro '07 Version zu konvertieren, müssen Sie folgende Arbeitsschritte ausführen:

LAYOUTKONVERTIERUNG

1. Kopieren (MacOS X), bzw. entpacken Sie den Ordner 'LayoutUpdate 56' aus dem Ordner Extras von der CD oder dem Diskimage auf Ihren Schreibtisch oder ein anderes Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
2. Kopieren Sie die folgende Dateien Ihrer ProjektPro 5.6.2.1-Installation in den Ordner 'Layouts_konvertieren'.
pp_prm_korrespo.USR
pp_prm_media.USR
pp_prm_protokoll.USR
Belassen Sie die vorhandenen Dateien im Ordner 'Layouts_konvertieren'.
3. Ziehen Sie nun den Ordner 'Layouts_konvertieren' auf das 'FileMaker Pro 8.5' Programm-Symbol.
4. Den folgenden Dialog 'Mehrere Dateien öffnen' bestätigen Sie bitte mit 'Öffnen', ohne Änderungen vorzunehmen.
5. Danach kommt mehrfach die 'Meldung' Öffnen Sie ProjektPro mit 'pp_start'. Bestätigen Sie diese mit 'OK'.
6. Beenden Sie jetzt bitte 'FileMaker Pro 8.5'.
7. Löschen Sie jetzt die alte Datei 'pp_prm_protokoll.USR' aus dem Ordner 'Layouts_konvertieren' und duplizieren die Datei 'pp_prm_protokoll 1.USR'.
8. Benennen Sie das Duplikat um in 'pp_prm_protokoll.USR'. Jetzt befinden sich im Ordner die Dateien 'pp_prm_protokoll 1.USR' und 'pp_prm_protokoll.USR' und die anderen Dateien, die in diesem Ordner verbleiben können. Hiermit ist die Konvertierung abgeschlossen.

LAYOUTÜBERNAHME

Um die wie oben beschrieben konvertierten Layouts jetzt zu übernehmen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Starten Sie die Datei 'Layouter.fp7' welche sich im Ordner 'ProjektPro LayoutUpdater 5621' im Ordner 'LayoutUpdate 56' auf Ihrem Rechner befindet.
2. Von hier können Sie die konvertierten Dateien mit den angepassten Druck-Layouts öffnen.

Klicken Sie die Taste 'Brief' oder 'Fax', um in die Datei 'pp_prm_korrespo 1' zu kommen. Hier finden Sie die Layouts für den Brief (prn.brief) und das Fax (prn.fax)

Mit der Taste 'Protokoll' erreichen Sie das Protokoll Druck-Layout (prn.protokoll) in der Datei 'pp_prm_protokoll 1',

'Protokoll-Media' bringt Sie zum Protokoll-Media Druck-Layout (prn.medialiste) in der Datei 'pp_prm_media 1'.
3. Wechseln Sie in den Layoutmodus und gehen gegebenenfalls zum gewünschten Druck-Layout über das Layout-PopUp-Menü.
4. Öffnen Sie nun in ProjektPro '07 - wie im Handbuch unter 'Druck-Layouts anpassen' beschrieben - das benötigte Layout und wechseln in den Layoutmodus.
5. Nun können Sie die benötigten Felder vom konvertierten Layout kopieren und im entsprechenden Layout in der Datei 'pp_customprint' einfügen.

Tipps:

- Stellen Sie die Größen der Layout-Bereiche wie in Ihrem konvertierten angepassten Layout ein.
- Aktivieren Sie im FileMaker-Menü unter 'Ansicht' die 'Objektinfo' um Objektgrößen einfach und schnell eingeben zu können.

FELDLISTEN

Die Feldnamen haben sich in ProjektPro '07 gegenüber ProjektPro 5.6.2.1 geändert. Beachten Sie nach der Übernahme der Layoutobjekte die korrekte Einstellung:

Brief

fi_m_kor_text	fi_Text
fi_m_kor_briefanrede	fi_Briefanrede
fi_m_kor_betreff	fi_Betreff
fi_m_kor_datum	fi_Datum
fi_m_kor_gesamtadresse	fi_Gesamtadresse
fi_m_kor_von_mk_korrespo	fi_Von_MK_Korrespo
fi_m_kor_versandart	fi_Versandart

Fax

fi_m_kor_text	fi_Text
fi_m_kor_briefanrede	fi_Briefanrede
fi_m_kor_betreff	fi_Betreff
fi_m_kor_firmenname	fi_Firmenname
fi_m_kor_datum	fi_Datum
fi_m_kor_ansprechpartner	fi_Ansprechpartner
fi_m_kor_faxnr	fi_FaxNr
fi_m_kor_fax_seiten	fi_FaxSeiten

Protokoll-Media

pref.code::f3_licenzeile	_xto_sys_Session::sv_ses_druck_licenzeile
app.protokoll::fi_m_pro_typ	protokoll_media_protokoll::fi_prot_Typ
fi_m_med_medien	fi_Medien
app.protokoll::fi_m_pro_nr	protokoll_media_protokoll::fi_prot_Nr
app.protokoll::fi_m_pro_datum	protokoll_media_protokoll::fi_prot_Datum
app.protokoll::fi_m_pro_bezeichnung	protokoll_media_protokoll::fi_prot_Bezeichnung
fi_m_med_bezeichnung	fi_Bezeichnung
fi_m_med_nr	fi_Nr
fi_m_med_beschreibung	fi_Beschreibung

Protokoll

pref.code::f3_licenzeile	_xto_sys_Session::sv_ses_druck_licenzeile
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_typ	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Typ
f3_teilnehmer_verteiler	f3_teilnehmer_verteiler
fi_m_pro_pkt_nrges	fi_pkt_Nr
fi_m_pro_pkt_beschreibung	fi_pkt_Beschreibung
fi_m_pro_pkt_erl_wer	fi_pkt_Erledigt_Wer
fi_m_pro_pkt_erl_biswann	fi_pkt_Erledigt_Datum
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_nr	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Nr
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_datum	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Datum
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_bezeichnung	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Bezeichnung
prn_datensatztyp_text	prn_datensatztyp_text
prn_datensatztyp_text_erl_von	prn_datensatztyp_text_erl_von
prn_datensatztyp_text_erl_bis	prn_datensatztyp_text_erl_bis
sys.protokoll von allen nested tables::ns_projnr_bez	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::ns_projnr_bez
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_erstellt	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Ersteller
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_typ	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Typ
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_nr	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Nr
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_bezeichnung	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Bezeichnung
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_ort	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Ort
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_datum	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Datum
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_zeit	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Zeit
fi_m_pro_vortext	fi_prot_Vortext
sys.protokoll von allen nested tables::fi_m_pro_zeit	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::fi_prot_Zeit
sys.protokoll von allen nested tables::ns_projnr_bez	protokoll_NestedTablesVonProtokoll::ns_projnr_bez