

PROJEKT PRO '11

SFTP-VERBINDUNG

SFTP ist eine verschlüsselte Datenübertragung, mit der es möglich ist, große Datenmengen sicher auszutauschen. Genau das Richtige für sensible Geschäftsdaten.

Um mit dem SFTP-Server von mair pro kommunizieren zu können, benötigen Sie einen SFTP-Client, den Sie kostenlos im Internet downloaden können.


WINDOWS

1. Einen kostenfreien SFTP-Client für Windows-Betriebssysteme können Sie auf der Website 'http://winscp.net/download/winscp437setup.exe' herunterladen.
2. Laden Sie sich im Bereich 'Download' das Installationspackage der aktuellen WinSCP-Version herunter.
3. Führen Sie anschließend die Installation des Programmes durch.
4. Starten Sie das Programm 'WinSCP' und geben Sie die von mair pro erhaltenen Zugangsdaten ein.

5. Klicken Sie auf 'Anmelden' und bestätigen die folgende Meldung.
6. Nun befinden Sie sich auf Ihrem Konto am SFTP-Server von mair pro. Hier können Sie bereitgestellte Dateien herunterladen oder von mair pro benötigte Dateien hochladen.
7. Nach dem Hoch- bzw. Herunterladen klicken Sie auf 'Trennen' oder beenden den SFTP-Client.

MAC OS X

1. Einen kostenfreien SFTP-Client für Mac-Betriebssysteme können Sie auf der Website www.cyberduck.ch herunterladen.
2. Laden Sie sich die aktuelle Cyberduck-Version herunter.
3. Führen Sie anschließend die Installation des Programmes durch.
4. Starten Sie das Programm 'Cyberduck' und wählen Sie 'SFTP (SSH Verbindung)' aus.



5. Tragen Sie bitte die von mair pro erhaltenen Zugangsdaten ein.
6. Wählen Sie als Zeichenkodierung ‚ISO-8859-1‘
7. Klicken Sie auf 'Verbinden' und bestätigen die folgende Meldung.
8. Nun befinden Sie sich auf Ihrem Konto am SFTP-Server von mair pro. Hier können Sie bereitgestellte Dateien herunterladen oder von mair pro benötigte Dateien hochladen.
9. Nach dem Hoch- bzw. Herunterladen klicken Sie auf ‚Trennen‘ oder beenden den SFTP-Client.

